

DVD menu met een Titel als knop

Als ik een film van een uur, of korter op een dvd heb staan dan heb je eigenlijk geen menu nodig, maar ik vindt het mooier om een stilstaande titel te hebben en dan de film te kunnen starten.


Voor deze les is **een afbeelding als knop** ook heel geschikt, die les staat ook op deze site, en met behulp van die les kun je dat hier ook op toepassen.

We beginnen in Studio 10 met de film op de tijdlijn te zetten en als we klaar zijn met bv overgangen en geluid, dan gaan we aan onze titel beginnen.

We klikken links op de knop titel weergeven.




En zoeken een titel uit en slepen die op de tijdlijn.



Ik gebruikte dus onze zomervakantie maar je kunt natuurlijk alles wijzigen, zoals tekst en fonts.


Dubbelklik nu op de titel, of klik met de rechter muisknop in de titel en dan in het uitrol menu naar Titel-Menu-Editor.



En de menu editor start op.

Nu kunnen we een achtergrond invoegen door een leuk plaatje te zoeken. (Ook kun je op het mapje klikken en de Studio achtergronden zoeken.)






En slepen die naar het grote scherm.

Ik laat de tekst verder voor wat het is en we gaan het menu maken.


Zorg dat de tekst actief is, en klik op de knop **knoppen**,




en zoek dan rechts boven naar **standaard knop**, en je ziet de tekst verkleuren..



Klik dan op Ok.



Nu zie je de roze balk verschijnen en is het een menu geworden.



Nu moeten we ons menu nog instellen en dat doen we als volgt.

Dubbel klik in het menu, (**klik niet rechts in het menu want dan krijg je andere instellingen**) en het volgende scherm komt waar we het hoofdstuk in kunnen stellen.


We maken onze eerste video clip actief (blauw)




En klikken op de knop Hoofdstuk instellen, en zetten een vinkje bij terug gaan na ieder hoofd stuk.



Als je ook het kleine licht grijze knopje C1 aanvinkt zie je een roze C1 in het grote beeld staan, en dat betekent dat de tekst **onze vakantie** nu als knop fungeert.




Studio zet de tekst onze zomervakantie al automatisch neer in het scherm. Het geheel ziet er nu zo uit.



Nu kunnen we bij de titel ook een kort muziekje invoegen en maken daarvoor bv of het menu langer, of een fade out in de muziek.

Mijn muziekje was te lang en ik koos een middenweg, ik trok het menu wat langer en deed een fade out bij de muziek waar dat kon, zie voorbeeld.



Nu gaan we in het afspeel scherm naar de knop DVD en klikken die aan



En we zien de DVD knoppen verschijnen.




Zet nu de scrubber even in het menu, klik op afspelen en je menu begint te lopen, en herhaald zich steeds.

Als je nu op de tekst klikt dan start de film, net zo als met een knop.


Het menu opslaan.

Nu kunnen we ons zelf gemaakte menu opslaan en later weer gebruiken.


Klik met de **rechter muis knop op het menu**, en ga in het uitrolmenu naar Titel-Menu-Editor.



Nu verschijnt de editor weer en gaan we naar **bestand/ menu opslaan als**.




Studio slaat het menu op in mijn menu's en geef het een **andere naam**.



Klik op Ok .

Als je nu op de knop **menu weergeven** klikt krijg je de standaard menu's van



Studio, maar met het driehoekje kun je mijn menu's aanklikken.



En daar staat nu mijn speciale menu.



Dit menu kun je zo weer opnieuw gebruiken en hoef je alleen de instellingen nog maar te doen.

Joop Woldman.

[Naar boven](#)