


Een Menu met een voorfilm

Sommige video films (denk aan Disney) hebben meestal een voorfilm en dan komt het menu waar je de hoofdfilm kun starten.

Dit kunnen wij in onze video menu's ook toepassen.

Ik ga in mijn voorbeeld van drie video's uit, nl een voorfilm en twee hoofdfilms. Start Studio en zet je drie video's op de tijdlijn en maak je overgangen en geluid klaar.




Zet tussen de verschillende video's de overgang Fade in of uit, om straks een mooier menu overgang te krijgen.

We voegen vooraan bij de film een Titel in.




En dan ziet het er ongeveer zo uit.




We hebben nu dus een voorfilm en 2 hoofdfilms.

Als je dit onderstaande al met **Rode tekst** eerder hebt ingesteld dan blijven de instellingen zo staan, en kun je doorgaan naar Menu invoegen.


We willen niet dat Studio zelf menu's gaat maken en daarvoor gaan we eerst onze projectinstellingen wijzigen, ga in Studio naar Setup/ Projectinstellingen.




Het volgende scherm komt.



Klik hier de tekst Bij toevoegen van een schijfmenu... Geen hoofdstukken maken, en klik dan op de knop Ok.



Nu gaan we een menu toevoegen tussen de eerste en tweede video.



Ga naar de knop Menu's Weergeven en voeg een titel in, die je eventueel nog bewerken kan met achtergronden ed.


En dan ziet het er als onderstaand voorbeeld uit.



Ik heb nu ook achter het menu een Fade in of uit overgang geplaatst, voor een mooier effect.

Zorg dat het begin van de eerste film actief is, en dubbelklik op het menu en dan kunnen we het menu instellen.


Of klik met de rechter muisknop in het menu en ga naar Titel/menu editor.




Klik op de knop een Hoofdstuk instellen, en zet een vinkje bij Terug gaan bij ieder hoofdstuk.



Nu kunnen we de tekst invullen, en ik noem de eerste film **Eerste Video**.




Nu hebben we onderstaand beeld.




Het kleine M1 pijltje naast de M1 balk gaat straks niet werken dus laat die maar staan.

We gaan onze tweede video aan het menu koppelen.


Klik op de knop volgende selecteren, en maak het begin van de tweede video actief.



Klik weer op de knop Hoofdstuk instellen.



En zet de titel in het scherm, ik noem deze **Tweede Video**.



Nu ziet het geheel er zo uit.




Nu gaan we het begin van de koppelingen nog even verplaatsen naar het midden van de overgangen.


Trek de tijdlijn even naar rechts uit, dat werkt gemakkelijker.

klik met de muis op de roze C1, en hij wordt dan grijs, en het pijltje wordt een handje.

Nu kun je hem naar het midden van de overgang slepen.




Doe dit ook met de begin van de tweede video filmen dan ziet het er als onderstaand screen uit.



Zet nu de scrubber aan het begin van onze film, dus niet in het menu.
Nu gaan we naar de knop Voorbeeld DVD starten.



En je ziet de dvd knoppen verschijnen, en klik nu op de knop afspelen.



En nu start de voorfilm en aan het eind van de voorfilm komt het menu tevoorschijn, en kunnen we een keuze maken tussen de twee hoofdfilms.
Aan het eind van de hoofdfilm komt het menu weer tevoorschijn, en kun je weer een andere film selecteren, maar de voorfilm draait maar een keer af.
Succes met deze les
Joop Woldman.

[Naar boven](#)