

Windows Movie maker video inladen in studio.

Soms hebben we het probleem dat een video bestand niet wil laden in Studio.

De oorzaak is meestal dat het bestand niet geschikt is, Studio gebruikt nl **AVI type 2**.

Soms wil het dan wel in **Windows Movie maker**, omdat dat **AVI type 1** is

We laden onze video in Movie maker via **Video vastleggen**, en selecteer **Video importeren**.



Zoek daarna naar je **DVD speler** en selecteer je bestanden, en klik op **importeren**.




Opties voor het importeren: Clips maken voor videobestanden

Als je een camera hebt aangesloten gebruik je: **Vastleggen vanaf video apparaat**.

Daarna sleep je de bovenste video clips naar de **tijdslijn** onderaan.



Als je klaar bent, gaan we naar **Film afwerken** en selecteren we **Video opslaan op deze computer**.



In het volgende scherm geven we de film weer een naam, en klikken op Ok.



Het volgende scherm stel je zo in als hieronder, dus **DV AVI (pal)**. En klik op volgende.



Let even op de **beschikbare ruimte op de schijf**, zie onderstaand screen.

Als het bestand te groot is kun je hem in **2 delen opslaan**, of op een grotere schijf opslaan, als je die mogelijkheid hebt.



Klik op volgende.


Nu wordt je video weer **opgeslagen**, en ben je klaar met Movie maker.

Movie maker video in Studio.

Nu gaan we dit bestand omzetten naar **AVI type 2**, met een z.g. converter, en daar zijn er verschillende van op internet te vinden.

Ik gebruik hier **dvdate 64en** en had een video bestand die Studio niet herkende.


Op deze link http://paul.glagla.free.fr/dvdate_en.htm kun je dit programmaatje downloaden.




Klik op DVdate 6.4 en sla het bestand op.



Nu kun je het uitpakken, klik rechts in het bestand en selecteer uitpakken.



Klik op **DVdate_64En.exe**.



Het programma start en nu kunnen we ons **movie maker** bestand opzoeken.




Klik op **File open** en selecteer je video bestand.




Nu zien we de video al in ons voorbeeldscherm staan.




We gaan nu naar de tab **Convert** en selecteren **Recompress into DV type 2**.




De zwarte balk begint te lopen, en wordt de video geconverteerd.



Als het klaar is komt het onderstaande scherm, en zie je nu 2 video files, de **oude** en het **nieuwe** type.



Sluit het programma, en het zal vragen om de instellingen op te slaan, ik doe dat niet.



Zoek nu je bestand op, en je ziet dat je nu 2 bestanden hebt.



Ik gooi de oude weg, en houd dus **dvtype2.avi** over.
Dit bestand werk weer in het **Studio album**.

Succes.
Joop Woldman.